

CTM WebBrowser

Concrete Test Manager

Manuale Utente Completo

Versione 1.0 — Windows e macOS

Assistenza: ctmbrowser@gmail.com

The screenshot displays the 'Concrete Test Manager' web application. At the top, there's a header with the title 'Concrete Test Manager' and a 'Chiudi App' button. Below the header, a status bar indicates a 'Modalità prova gratuita' (free trial mode) with 22h 59min remaining. A red warning banner states that 2 test items have expired and need to be updated. The main interface features a search and filter section with fields for 'Cliente', 'Codice verbale', 'Elementi gettati', a date picker (mm/dd/yyyy), and 'Tipo CLS (es. C25/30)'. There are buttons for 'Aggiungi' and 'Cancella Tutti'. Below this is a filter bar with a search input, a dropdown for 'Tutti gli stati', and buttons for 'Backup', 'Importa', 'Excel', 'Notifiche', 'Impostazioni', and 'Stampa'. The central part of the screen is a table with columns: 'Cliente', 'Codice', 'Elemento', 'Data', 'Tipo CLS', 'Giorni rimanenti', 'Urg.', 'Stato', 'Cal.', 'Note', and 'Canc.'. The table contains five rows of test data. At the bottom, there are buttons for 'Pagine', a dropdown for '1', a 'Succ.' button, and a 'Righe:' dropdown set to '5'. The footer shows the copyright '© 2026' and a disclaimer about unauthorized reproduction.

Cliente	Codice	Elemento	Data	Tipo CLS	Giorni rimanenti	Urg.	Stato	Cal.	Note	Canc.
Cantiere Via Roma 14	C5	Setto S1 vano scala	26/08/2026	C20/25	41	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Cantiere Residenze Verdi	CLS16	Muro contenimento MC-03	22/08/2026	C30/37	37	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Edil Service Group	CLS15	Solaio laterocemento L-02	17/08/2026	C25/30	32	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Costruzioni Futura	CLS14	Trave bordo TB-04	13/08/2026	C30/37	28	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Rossi & Partners	VRB-004	Trave reticolare TR-07	11/08/2026	C25/30	26	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.

Sommario

Sommario.....	2
1. Introduzione.....	5
1.1 Disclaimer generale.....	5
2. Requisiti di sistema	6
3. Installazione	7
3.1 Windows	7
3.2 macOS	7
4. Primo avvio	8
5. Licenza e prova gratuita.....	9
5.1 Prova gratuita di 24 ore	9
5.2 Attivare una licenza definitiva	9
6. Panoramica dell'interfaccia.....	11
7. Gestione dei getti.....	12
7.1 Aggiungere un getto	12
7.2 Modificare i dettagli di un getto	12
7.3 Eliminare un getto.....	13
7.4 Cancellare tutti i getti.....	13
8. La tabella dei getti.....	15
8.1 Colonne	15
Una convenzione importante sui "Giorni rimanenti"	15
Il colore del pallino "Urg."	15
8.2 Avvisi automatici sopra la tabella	15
8.3 Filtro di ricerca	15
8.4 Ordinamento e paginazione.....	16
9. Stati del getto e PEC.....	17
10. Backup e ripristino	18
10.1 Backup manuale.....	18
10.2 Importare un backup	18
10.3 Backup automatico	18
Dove si trovano i file di backup.....	19
11. Esportazione Excel e Stampa	21
11.1 Esportare in Excel.....	21
11.2 Stampare.....	21

11.3 Impostazioni Studio / Stampa.....	21
12. Notifiche automatiche	22
12.1 Impostazioni comuni.....	22
12.2 Canale Windows/Mac (notifica desktop).....	22
12.3 Canale Email.....	23
12.4 Canale Google Calendar	23
13. Integrazione Google Calendar.....	24
13.1 Come attivarla.....	24
13.2 Evento singolo (pulsante  sulla riga).....	24
13.3 Creazione automatica in batch	24
13.4 Impostazioni Calendar	24
13.5 Se il login scade	25
14. Test diagnostico	26
14.1 Come raggiungerlo.....	26
14.2 Cosa controlla	26
14.3 Come leggerlo	27
14.4 Inviare il risultato per assistenza.....	28
15. Chiudere il programma correttamente.....	29
16. Privacy e trattamento dati	30
16.1 Cosa viene condiviso, e con chi.....	30
16.2 File di log	30
17. Disinstallazione	31
17.1 Windows	31
17.2 macOS	31
18. Risoluzione dei problemi.....	32
Il programma non si apre.....	32
Le notifiche non arrivano mai	32
Il programma si chiude da solo	32
19. Domande frequenti (FAQ).....	33
Licenza e prova gratuita.....	33
Dati e backup	33
Notifiche.....	33
Google Calendar.....	33
Uso generale	34
Tabella riassuntiva: quando una notifica può non partire.....	34

20. Assistenza e contatti	35
---------------------------------	----

1. Introduzione

CTM WebBrowser (Concrete Test Manager) è un programma per computer pensato per studi tecnici, direttori lavori e laboratori, che aiuta a tenere sotto controllo i getti di calcestruzzo e le relative scadenze di legge per l'invio dei campioni in laboratorio.

Il programma gira interamente sul tuo computer: si apre nel browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox...) come se fosse un sito internet, ma non serve nessuna connessione a internet per l'uso quotidiano — l'archivio dei getti resta sempre e solo sul tuo PC o Mac.

A chi è rivolto questo manuale: Non è richiesta alcuna competenza informatica. Ogni passaggio è descritto nel dettaglio, con immagini reali del programma.

1.1 Disclaimer generale

Importante: CTM WebBrowser è uno strumento di supporto organizzativo. Non sostituisce la responsabilità professionale del tecnico nella verifica delle scadenze normative, nella corretta esecuzione dei prelievi e nella conformità alle norme UNI EN 206 e UNI 11104 vigenti. L'utente resta l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti e delle scelte tecniche adottate.

Backup dei dati: Il programma esegue backup automatici, ma la responsabilità della conservazione dei dati nel tempo resta dell'utente. Si raccomanda di eseguire periodicamente un backup manuale su un supporto esterno (vedi capitolo 10).

Nessuna garanzia: Il software viene fornito "così com'è". Lo sviluppatore non risponde di eventuali perdite di dati, mancate notifiche o danni economici derivanti dall'uso del programma. Verificare sempre le scadenze anche con metodi indipendenti (agenda, promemoria cartacei) nei casi critici.

2. Requisiti di sistema

- Sistema operativo: **Windows 10/11** oppure **macOS** (Apple Silicon M1/M2/M3/M4 oppure Intel)
- Browser: Chrome, Edge, Safari o Firefox aggiornati
- Connessione internet: non necessaria per l'uso ordinario. Richiesta solo per l'invio di email di notifica e per la sincronizzazione con Google Calendar (funzioni opzionali).
- Spazio su disco: circa 200 MB

3. Installazione

3.1 Windows

1. Scarica il file di installazione (es. CTM_WebBrowser_1.0_Setup.exe) dal link fornito.
2. Fai doppio clic sul file scaricato.
3. Se compare un avviso di Windows Defender SmartScreen ("Windows ha protetto il tuo PC"), clicca su "Ulteriori informazioni" e poi su "Esegui comunque".
4. Segui la procedura guidata (Avanti → Avanti → Installa).
5. Al termine, troverai l'icona di CTM sul Desktop e nel menu Start.

Perché compare l'avviso SmartScreen? È normale per qualsiasi programma non distribuito tramite il Microsoft Store o firmato con un certificato a pagamento. Non è un virus: è una misura di sicurezza standard di Windows per software di piccoli sviluppatori.

3.2 macOS

1. Scarica il file .zip corrispondente al chip del tuo Mac. Per saperlo: menu Apple (in alto a sinistra) → "Informazioni su questo Mac" → se vedi "Chip Apple M1/M2/M3/M4" scarica la versione Apple Silicon, se vedi "Processore Intel" scarica la versione Intel.
2. Fai doppio clic sullo zip scaricato per scompattarlo: comparirà un'icona "CTMBrowser".
3. Apri il Finder, vai su "Applicazioni" (colonna a sinistra) e trascina lì l'icona "CTMBrowser".
4. Apri "Applicazioni" e cerca "CTMBrowser". LA PRIMA VOLTA: NON fare doppio clic. Fai invece clic con il tasto destro (o Control+clic) sull'icona, scegli "Apri" dal menu, poi conferma di nuovo "Apri" nella finestra di avviso.
5. Le aperture successive potranno avvenire con normale doppio clic.

Perché serve il clic destro la prima volta? Apple mostra questo avviso per ogni app non distribuita tramite l'App Store o firmata con un account Apple Developer a pagamento. Non è un problema del programma né un virus: è una misura di sicurezza standard di macOS (Gatekeeper).

4. Primo avvio

Al primo avvio, il browser predefinito si apre automaticamente su una pagina di attivazione oppure, se è la primissima volta su quel computer, direttamente sul programma in modalità di prova gratuita (vedi capitolo 5).

Il programma resta attivo finché non lo chiudi con l'apposito pulsante "Chiudi App" in alto a destra — vedi capitolo 16.

5. Licenza e prova gratuita

5.1 Prova gratuita di 24 ore

Se il programma non trova ancora una licenza attiva, si avvia automaticamente in modalità di prova gratuita per 24 ore, con tutte le funzioni disponibili — non serve chiedere nulla a nessuno per provarlo.




Figura 1 — Banner della modalità di prova gratuita, con il tempo restante.

5.2 Attivare una licenza definitiva

Per continuare a usare il programma oltre la prova gratuita serve una licenza.




Figura 2 — Schermata di attivazione licenza.

1. Nella schermata di attivazione, copia il codice "Fingerprint macchina" (clicca sul campo per copiarlo).
2. Invialo all'indirizzo email indicato in pagina (ctmbrowser@gmail.com), specificando i tuoi dati.
3. Riceverai un file chiamato license.json.
4. Torna sulla schermata di attivazione, clicca "Choose File", seleziona il file ricevuto, poi clicca "Carica licenza".
5. Il programma si attiva immediatamente, senza bisogno di riavviare nulla.

Non modificare mai il file di licenza a mano: il file license.json contiene una firma digitale di sicurezza. Qualunque modifica manuale lo rende non valido.

6. Panoramica dell'interfaccia

Tutto il programma vive in un'unica pagina, divisa in zone ben distinte:




Figura 3 — Schermata principale del programma.

- **In alto:** titolo, eventuali avvisi (aggiornamenti disponibili, getti scaduti), e i pulsanti "?" (guida rapida) e "Chiudi App".
- **Modulo di aggiunta:** i campi per inserire un nuovo getto e il pulsante "Aggiungi".
- **Barra degli strumenti:** filtro di ricerca, filtro per stato, e i pulsanti Backup, Importa, Excel, Notifiche, Impostazioni, Stampa.
- **Tabella:** l'elenco dei getti inseriti, con tutte le informazioni e le azioni disponibili per ciascuno.
- **In basso:** controlli di paginazione (pagina precedente/successiva, numero di righe per pagina).

7. Gestione dei getti

7.1 Aggiungere un getto

Compila i campi nella parte alta della pagina:

- **Cliente** — nome del cliente o dell'impresa
- **Codice verbale** — il codice identificativo del verbale di prelievo
- **Elemento/i gettato/i** — cosa è stato gettato (es. "Pilastro P3", "Trave T5")
- **Data** — la data del getto (da questa data il programma calcola automaticamente i 45 giorni di scadenza)
- **Tipo CLS** — la classe di resistenza del calcestruzzo (es. C25/30)

The screenshot shows the 'Concrete Test Manager' interface. At the top, there's a header with a search icon and a 'Chiedi App' button. Below it, a red banner indicates that 2 tests have exceeded the 45-day deadline. The main form contains input fields for 'Studio Tecnico Rossi', 'CLS-099', 'Trave di collegamento T5', '06/20/2026', and 'C25/30'. There are 'Aggiungi' and 'Cancella Tutti' buttons. Below the form is a filter bar and a table of tests. The table has columns: Cliente, Codice, Elemento, Data, Tipo CLS, Giorni rimanenti, Urg., Stato, Cal., Note, and Canc. The table lists five tests with their respective details and status. At the bottom, there are pagination controls showing '1' of '5' rows.

Cliente	Codice	Elemento	Data	Tipo CLS	Giorni rimanenti	Urg.	Stato	Cal.	Note	Canc.
Cantiere Via Roma 14	CS	Setto S1 vano scala	26/08/2026	C20/25	41	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Cantiere Residenze Verdi	CLS16	Muro contenimento MC-03	22/08/2026	C30/37	37	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Edil Service Group	CLS15	Solaio laterocemento L-02	17/08/2026	C25/30	32	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Costruzioni Futura	CLS14	Trave bordo TB-04	13/08/2026	C30/37	26	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.
Rossi & Partners	VRB-004	Trave reticolare TR-07	11/08/2026	C25/30	26	●	Da consegnare	Cal.	Note	Canc.

Figura 4 — Modulo di aggiunta compilato.

Clicca "Aggiungi": il getto compare subito nella tabella sottostante.

Perché 45 giorni? È il termine massimo, secondo la prassi corrente, entro cui i campioni di calcestruzzo devono essere consegnati/testati in laboratorio dal momento del getto. Il programma calcola automaticamente questa scadenza: non serve inserirla a mano.

7.2 Modificare i dettagli di un getto

Clicca l'icona a matita (colonna "Note") sulla riga desiderata per aprire la finestra dei dettagli:

Concrete Test Manager

Note e dettagli getto

Dati campioni

Tipo CLS: C20/25 N° campioni: 2

Data consegna laboratorio: mm / dd / yyyy Fornitore calcestruzzo: es. Calcestruzzi SpA

Dati normativi (EN 206 / UNI 11104)

Classe di esposizione: es. XC1, XC2+XD1 Rapporto a/c: es. 0.55

Tipo di cemento: es. CEM III/A-L 32.5R

Note: Anomalie, condizioni di getto, temperatura, ecc.

► Storico modifiche stato

Salva Annulla

Figura 5 — Finestra "Note e dettagli getto".

Da qui puoi inserire informazioni aggiuntive, facoltative ma utili per la documentazione tecnica:

- Tipo CLS e N° campioni prelevati
- Data di consegna in laboratorio
- Fornitore del calcestruzzo
- Classe di esposizione e Rapporto a/c (dati normativi secondo EN 206 / UNI 11104)
- Tipo di cemento
- Note libere
- Storico modifiche stato — un registro automatico di quando e come è cambiato lo stato del getto (Da consegnare → In laboratorio → Conforme, ecc.), utile per la tracciabilità

Clicca "Salva" per confermare le modifiche.

7.3 Eliminare un getto

Clicca l'icona rossa "X" nella colonna "Canc." della riga da eliminare. Ti verrà chiesta conferma prima della cancellazione definitiva.

Attenzione, azione irreversibile: una volta eliminato, un getto non può essere recuperato se non ripristinando un backup precedente (vedi capitolo 10). Se hai dubbi, esegui prima un backup manuale.

7.4 Cancellare tutti i getti

Il pulsante rosso "Cancella Tutti", vicino al modulo di aggiunta, elimina l'intero archivio in un colpo solo.

Usare con estrema cautela: questa azione cancella TUTTI i getti presenti, non solo quelli visibili nella pagina corrente. È pensata per casi eccezionali (es. inizio di una nuova commessa su un archivio di prova). Esegui sempre un backup manuale prima di usarla.

8. La tabella dei getti

8.1 Colonne

- **Cliente, Codice, Elemento, Data, Tipo CLS** — i dati inseriti in fase di aggiunta.
- **Giorni rimanenti** — quanti giorni mancano alla scadenza dei 45 giorni. Cliccando sull'intestazione si ordina la tabella per questo valore.
- **Urg.** — un pallino colorato che indica a colpo d'occhio l'urgenza (vedi sotto).
- **Stato** — menu a tendina con lo stato attuale del getto (vedi capitolo 9).
- **Cal.** — pulsante per creare un promemoria su Google Calendar (vedi capitolo 13).
- **Note** — icona a matita per aprire i dettagli (vedi 7.2).
- **Canc.** — icona per eliminare la riga (vedi 7.3).

Una convenzione importante sui "Giorni rimanenti"

Il giorno stesso della scadenza conta come "1", non "0": è ancora in tempo utile per portare i provini in laboratorio quel giorno stesso. Un valore di "0" o inferiore significa invece che il termine dei 45 giorni è stato realmente superato.

Il colore del pallino "Urg."

-  **Verde** — più di 14 giorni rimanenti, nessuna urgenza.
-  **Giallo** — tra 8 e 14 giorni rimanenti.
-  **Rosso** — 7 giorni o meno, urgente.
- **Segnale Alert** — termine dei 45 giorni realmente superato.

8.2 Avvisi automatici sopra la tabella

Quando uno o più getti raggiungono situazioni critiche, compare un avviso colorato sopra la tabella:

- **"...ha/hanno raggiunto l'ultimo giorno possibile..."** — uno o più getti scadono oggi stesso: è ancora possibile agire, ma è l'ultimo giorno utile.
- **"...ha/hanno superato i 45 giorni..."** — uno o più getti hanno superato il termine senza uno stato definitivo (Conforme/Non conforme): verificare urgentemente.

Questi avvisi si riferiscono solo ai getti ancora "Da consegnare" o "In laboratorio": un getto già segnato Conforme o Non conforme non genera più alcun avviso, essendo la pratica conclusa.

8.3 Filtro di ricerca

Il campo "Filtra per cliente, codice, elemento, stato, data..." cerca in tempo reale in tutte le colonne contemporaneamente: basta iniziare a digitare.




Figura 6 — Filtro di ricerca in azione.

Accanto al filtro testuale, il menu a tendina "Tutti gli stati" permette di mostrare solo i getti in un determinato stato.

8.4 Ordinamento e paginazione

Clicca su qualsiasi intestazione di colonna per ordinare la tabella in base a quel dato (un secondo clic inverte l'ordine).

In fondo alla tabella, i pulsanti "Precedente"/"Successivo" e il menu "Righe" permettono di navigare tra le pagine e scegliere quante righe visualizzare per volta (utile con archivi molto grandi).

9. Stati del getto

Il menu a tendina "Stato", direttamente in tabella, permette di aggiornare la situazione di ciascun getto senza aprire altre finestre:

- **Da consegnare** — stato iniziale: i campioni non sono ancora stati portati in laboratorio.
- **In laboratorio** — i campioni sono stati consegnati e sono in attesa di risultato.
- **Conforme** — il laboratorio ha certificato la conformità del calcestruzzo.
- **Non conforme** — il laboratorio ha rilevato una non conformità.

Effetto sugli avvisi e le notifiche: i getti "In laboratorio", "Conforme" o "Non conforme" vengono esclusi automaticamente dagli avvisi di scadenza e dalle notifiche automatiche (capitolo 12): il programma considera la pratica avviata o conclusa e non serve più sollecitare.

Ogni cambio di stato viene registrato automaticamente nello "Storico modifiche stato", consultabile nella finestra dei dettagli del getto (capitolo 7.2).

10. Backup e ripristino

Perché è importante: l'archivio dei getti è un file sul tuo computer. Se il computer si danneggia, viene sostituito, o il file viene cancellato per errore, i dati si perdono a meno di avere un backup. Il programma automatizza questo processo, ma la responsabilità finale della conservazione dei dati resta dell'utente.

10.1 Backup manuale

1. Clicca il pulsante "Backup" nella barra degli strumenti.
2. Si apre la finestra nativa del sistema operativo (Esplora File su Windows, Finder su Mac) per scegliere dove salvare.
3. Scegli una cartella (es. una chiavetta USB, una cartella cloud come OneDrive o Google Drive) e conferma.
4. Verrà creato un file con data e ora nel nome (es. backup_getti_20260831_143000.json).

Consiglio: esegui un backup manuale su un supporto esterno prima di operazioni delicate come "Cancella Tutti", o periodicamente (una volta al mese è una buona abitudine).

10.2 Importare un backup

Il pulsante "Importa" permette di ripristinare un file di backup precedentemente salvato.

Attenzione: importare un backup SOSTITUISCE l'intero archivio attuale con quello contenuto nel file. I getti inseriti dopo la data del backup andranno persi. Se non sei sicuro, esegui prima un backup dello stato attuale.

10.3 Backup automatico

Il programma crea da solo un backup ad ogni avvio, se è passato l'intervallo di tempo configurato. Vengono mantenute automaticamente le ultime 4 copie, per non occupare spazio indefinitamente.




Figura 7 — Scheda Backup automatico (Windows).

Per configurarlo: Impostazioni → scheda "Backup automatico":

- **Intervallo backup automatico** — ogni giorno, ogni settimana (predefinito) o ogni mese.
- **Apri cartella backup** — apre direttamente la cartella dove si trovano i file, con lo stesso dialog nativo del sistema.

Dove si trovano i file di backup

- **Windows:** "%APPDATA%\CTM_WEB\Backup" (premi Win+R, digita "%APPDATA%\CTM_WEB\Backup", Invio)
- **Mac:** "~/Library/Application Support/CTM_WEB/Backup" (nel Finder, Cmd+Maiusc+G, incolla il percorso)




Figura 8 — Stessa scheda su Mac: le istruzioni per raggiungere la cartella si adattano automaticamente al sistema operativo.

11. Esportazione Excel e Stampa

11.1 Esportare in Excel

Il pulsante "Excel" genera un file .xlsx con l'intero archivio dei getti, formattato con colori per stato ed intestazioni professionali — pronto per essere condiviso via email o archiviato.

11.2 Stampare

Il pulsante "Stampa" apre la finestra di stampa del browser con un'intestazione professionale (nome studio, indirizzo, logo se configurato — vedi sotto) e la tabella dei getti formattata per la carta. Stampa in PDF per salvare in quel formato.

11.3 Impostazioni Studio / Stampa

Impostazioni → scheda "Studio / Stampa" permette di personalizzare l'intestazione che compare quando stampi o esporti:




Figura 9 — Scheda Studio / Stampa.

- Nome studio / tecnico
- Indirizzo
- P.IVA / CF
- Logo — immagine PNG o JPG, mostrata nell'intestazione di stampa (altezza massima 200px)

12. Notifiche automatiche

CTM può avvisarti automaticamente quando un getto si avvicina alla scadenza, tramite tre canali indipendenti e attivabili singolarmente: notifica desktop, email e Google Calendar.




Figura 10 — Pannello di selezione dei canali di notifica.

12.1 Impostazioni comuni

- **Giorni di preavviso scadenza** — quanti giorni prima della scadenza iniziare a ricevere avvisi. Vale per tutti e tre i canali.
- **Ora controllo giornaliero** — a che ora del giorno viene eseguito il controllo automatico.

Eseguito automaticamente anche ad app chiusa: il controllo non richiede di tenere il programma aperto. Viene gestito da un'attività pianificata del sistema operativo (Utilità di pianificazione su Windows, launchd su Mac).

Recupero automatico se il PC era spento: se il PC è spento o in sospensione esattamente all'orario previsto, il controllo viene comunque recuperato automaticamente non appena il computer torna disponibile (anche senza aprire CTM), oppure alla prima apertura del programma quel giorno.

12.2 Canale Windows/Mac (notifica desktop)

Mostra una notifica di sistema (area di notifica su Windows, Centro Notifiche su Mac).

Se più getti risultano in scadenza contemporaneamente, la notifica mostra i dettagli del più urgente (giorni rimanenti minori o a parità in ordine alfabetico) e segnala che ce ne sono altri da verificare, invece di aprire più notifiche confuse.

Se non vedi mai la notifica pur risultando "inviata" nel test diagnostico: controlla in Windows Impostazioni → Notifiche che "Windows PowerShell" abbia il permesso di mostrare notifiche, e che la modalità "Focus assist / Non disturbare" sia disattivata. Su Mac verifica Impostazioni di Sistema → Notifiche → Terminale/Script.

12.3 Canale Email

Notifiche automatiche

Windows | **Email** | Calendar

Giorni di preavviso scadenza
7

Ora controllo giornaliero
08:00 AM

Eseguito automaticamente anche ad app chiusa.

Server SMTP
smtp.gmail.com

Porta
587

Email mittente (da cui vuoi ricevere avvisi mail)

Password / App Password
Password o App Password

Il campo mostra la password già salvata (mascherata). Lascialo vuoto e salva per rimuoverla.

Destinatario (dove vuoi ricevere avvisi mail, se vuoto = mittente)

Guida rapida configurazione email

Gmail:

1. Attiva l'autenticazione a 2 fattori su myaccount.google.com (trovi guide online se non l'hai mai fatto)
2. Torna su myaccount.google.com e cerca in alto "Password per le app", clicca sul risultato per aprire
3. Crea una nuova App Password (chiamala ad esempio "CTM"); ti verrà mostrata una password da copiare e incollare qui sopra nel campo "Password / App Password"
4. Server: smtp.gmail.com | Porta: smtp 587

Outlook / Office 365:

1. Server: smtp.office365.com | Porta: 587
2. Username: tuo indirizzo completo
3. Password: la password corrente del tuo account (non l'App Password)

Figura 11 — Configurazione email con guida integrata.

- **Server SMTP e Porta** — i parametri del tuo fornitore email (guida integrata per Gmail e Outlook direttamente nel pannello).
- **Email mittente** — l'indirizzo da cui parte l'avviso.
- **Password / App Password** — la password dell'account email. Il campo mostra il valore già salvato (mascherato), con un pulsante per rivelarlo; lascialo vuoto e salva per rimuovere la password.
- **Destinatario** — dove ricevere gli avvisi. Se lasciato vuoto, coincide con il mittente.

Gmail e Outlook richiedono una "App Password", non la password normale: per motivi di sicurezza, questi provider non permettono l'accesso diretto con la password dell'account da programmi esterni. La guida integrata nel pannello spiega passo dopo passo come generarla.

Serve una connessione internet attiva al momento del controllo, altrimenti l'invio dell'email fallisce (il tentativo successivo, il giorno dopo, funzionerà normalmente se la connessione è tornata).

12.4 Canale Google Calendar

Vedi il capitolo 13, interamente dedicato a questa funzione.

13. Integrazione Google Calendar

CTM può creare automaticamente eventi sul tuo Google Calendar personale in corrispondenza delle scadenze dei getti.

Funzione opzionale: se non configurata, il resto del programma continua a funzionare normalmente. Cliccando l'icona  senza questa funzione attiva comparirà un messaggio esplicativo, non un errore tecnico.

13.1 Come attivarla

La **prima volta** che usi una funzione Calendar (pulsante  su un getto, o il canale automatico nelle notifiche), si apre una finestra del browser che ti chiede di accedere con il TUO account Google personale e autorizzare l'accesso. Questo va fatto una sola volta: da lì in poi resterà autorizzato.

I tuoi dati restano tuoi: l'autorizzazione avviene tramite il login ufficiale di Google. Chi ti ha fornito il programma non riceve né conserva le credenziali del tuo account Google.

13.2 Evento singolo (pulsante sulla riga)

Cliccando l'icona  su un getto specifico, viene creato immediatamente un evento sul tuo calendario, datato "giorni di preavviso" giorni prima della scadenza (lo stesso valore configurato nelle Notifiche — capitolo 12.1), con oggetto:

"Scadenza getto {nome elemento} - Mancano {X} giorni"

13.3 Creazione automatica in batch

Se attivi il canale "Calendar" nelle Notifiche automatiche, il programma crea automaticamente un evento per ogni getto che rientra nella soglia di preavviso, allo stesso orario giornaliero configurato per gli altri canali.

13.4 Impostazioni Calendar




Figura 12 — Impostazioni Google Calendar.

L'unica impostazione specifica del Calendar è l'orario del giorno in cui viene fissato l'evento: la data (quanti giorni prima) è sempre quella configurata nelle Notifiche, per evitare due impostazioni scollegate che confondano.

13.5 Se il login scade

Il login Google può scadere o essere revocato (ad esempio se cambi la password del tuo account Google). In questo caso serve rifare il login: clicca di nuovo l'icona  su un getto reale per essere reindirizzato al login. Questo non può avvenire automaticamente in background, quindi se il login è scaduto e non apri mai il programma, quel giorno l'evento Calendar non verrà creato — gli altri canali (Windows/email) non sono influenzati da questo.

14. Test diagnostico

CTM include uno strumento di autodiagnosi che controlla in pochi secondi tutte le funzioni principali del programma, pensato per essere usato anche da chi non ha competenze tecniche.

14.1 Come raggiungerlo

- **Con il programma già attivato:** Impostazioni → scheda "Test diagnostico".
- **Senza licenza attiva:** un link "Esegui test diagnostico" è presente anche nella schermata di attivazione.




Figura 13 — Accesso al test diagnostico dalle Impostazioni.

14.2 Cosa controlla

Il test verifica, tra le altre cose: lettura/scrittura dei dati, calcolo delle scadenze, esportazione Excel, tutte le impostazioni salvate, la cifratura della password email, la presenza dell'attività pianificata per le notifiche, la configurazione di Google Calendar, e invia realmente una notifica di prova.


Test diagnostico CTM
 Eseguito il 31/08/2026 10:49:14 - Linux - sviluppo locale

⚠ 1 problema/i trovato/i su 18 controlli
Se qualcosa è segnato ✖, invia uno screenshot di questa pagina a chi ti ha fornito il programma.

Controlli automatici

- Sistema operativo**
Linux rilevato correttamente. Cartella dati: /tmp/ctm_manual_demo
- Cartelle dati (lettura/scrittura)**
Cartelle dati e backup scrivibili.
- Lettura elenco getti**
20 getti caricati correttamente da getti.json.
- Scrittura elenco getti (aggiunta/rimozione di prova)**
Scrittura/lettura getti.json ok (aggiunta e verifica riuscite).
- Calcolo giorni/scadenze**
Scade oggi -> 1 (atteso 1) - scaduto ieri -> 0 (atteso 50) - scade domani -> 2 (atteso 2)
- Esclusione 'In laboratorio' dalle notifiche**
Un getto 'In laboratorio' è correttamente escluso dal preavviso notifiche.
- Esportazione Excel**
File Excel generato correttamente (7142 byte, riapribile).
- Impostazioni studio (salva/rileggi)**
Salvataggio/lettura impostazioni studio ok.
- Impostazioni backup automatico (salva/rileggi)**
Salvataggio/lettura impostazioni backup ok.
- Impostazioni notifica (salva/rileggi)**
Salvataggio/lettura impostazioni notifica ok.
- Cifratura password email (salva/decifra)**
Cifratura/decifratura password email funzionante.
- Recupero notifica mancata (marker giornaliero)**
Meccanismo di recupero notifiche mancata (marker giornaliero) funzionante.
- Attività pianificata Windows registrata**
Verifica specifica di Windows, non applicabile su questo sistema.
- Notifica desktop (invio reale di prova)**
Il sistema operativo ha rifiutato l'invio nell'invio.
- Google Calendar (configurazione)**
Credentials.json presente (non ancora autorizzato (primo utilizzo aprirà il login Google)). Connessione reale verificabile solo cliccando 🗑 su un getto vero.
- Licenza / prova gratuita**
Nessuna licenza, prova gratuita attiva, restano 24h riman.
- Manuale PDF incluso**
Trovato in /home/claude/work/00_Software_2026_02/Manuale CTM_Browser 1.0.pdf
- Icona applicazione**
Icona applicazione: presente

Da verificare a occhio (non automatizzabile)

- Backup con scelta cartella (pulsante 🗑 Backup)**
Clicca il pulsante Backup: deve apparire una finestra del Finder/Esplora file per scegliere dove salvare. Scegli una cartella e verifica che compaia il messaggio di conferma.
- Notifica visibile a schermo**
Se il test 'Notifica desktop' sopra è OK, controlla comunque di aver visto davvero comparire una notifica di sistema pochi secondi fa.
- Login reale Google Calendar**
Se 'Google Calendar' sopra dice che credentials.json è presente ma non ancora autorizzato: clicca l'icona 🗑 su un getto reale, dovrebbe aprirsi il browser con il login Google.
- Chiusura applicazione**
Usa il pulsante 'Chiudi App' nella pagina principale: il programma deve terminare senza restare bloccato in background.

Ripeti test

Copia risultato (per inviarlo)

➡ Torna al programma

Questa pagina non richiede una licenza attiva ed è pensata per la diagnosi rapida.

Figura 14 — Report completo del test diagnostico.

14.3 Come leggerlo

-  **Verde** — tutto funziona correttamente.
-  **Rosso** — un problema reale è stato rilevato, con una spiegazione dedicata.
- **Sezione gialla "Da verificare a occhio"** — cose che il programma non può controllare da solo (es. "hai davvero visto comparire la notifica sullo schermo?") e che vanno confermate manualmente.

14.4 Inviare il risultato per assistenza

Il pulsante "Copia risultato (per inviarlo)" copia l'intero report in formato testo, pronto da incollare in una email o messaggio a chi ti fornisce assistenza — molto più rapido di uno screenshot o di spiegazioni a voce.

15. Chiudere il programma correttamente

Usa sempre il pulsante "Chiudi App": in alto a destra nella schermata principale. Chiudere solo la scheda o la finestra del browser **NON** chiude il programma sul computer: resta attivo in sottofondo (per continuare a funzionare se cambi scheda per errore).

Se chiudi solo il browser senza usare il pulsante, il programma si accorge dell'assenza di collegamento e si chiude comunque da solo dopo circa 30 minuti di inattività — un meccanismo di sicurezza per non lasciare processi "orfani" in esecuzione indefinitamente, ma non è il metodo consigliato per un'uscita immediata e pulita.

16. Privacy e trattamento dati

Principio generale: tutti i dati che inserisci (getti, clienti, note) restano esclusivamente sul tuo computer. Non vengono mai inviati automaticamente a nessun server esterno.

16.1 Cosa viene condiviso, e con chi

- **Fingerprint macchina** — un codice tecnico che identifica il tuo dispositivo, inviato via email SOLO da te, manualmente, per richiedere una licenza.
- **Login Google (se attivi Calendar)** — avviene tramite il sistema ufficiale Google OAuth. Chi ti ha fornito il programma non riceve né vede le tue credenziali Google.
- **Email di notifica (se attivi il canale email)** — inviate direttamente dal tuo account email al destinatario che scegli, senza passare da alcun server intermedio dello sviluppatore.

16.2 File di log

Il programma tiene un registro tecnico delle proprie operazioni (file `ctm_web.log`), utile in caso di problemi, che ruota automaticamente restando entro circa 5 MB complessivi. Questo file resta sul tuo computer e viene condiviso con l'assistenza solo se lo invii tu volontariamente.

17. Disinstallazione

17.1 Windows

1. Chiudi il programma con "Chiudi App" (verifica in Task Manager che CTMBrowser.exe non sia più in esecuzione).
2. Impostazioni di Windows → App → App installate → cerca "CTM WebBrowser" → Disinstalla.
3. Durante la disinstallazione ti verrà chiesto se vuoi mantenere i tuoi dati (getti, licenza, backup): scegli in base alle tue esigenze.

17.2 macOS

1. Chiudi il programma con "Chiudi App".
2. Apri "Applicazioni" nel Finder, trascina l'icona "CTMBrowser" nel Cestino.
3. I dati (getti, licenza, backup) restano in ~/Library/Application Support/CTM_WEB — cancellali manualmente da lì solo se vuoi rimuovere tutto definitivamente.

18. Risoluzione dei problemi

Per qualunque comportamento anomalo, il primo passo è sempre lo stesso:

Primo passo per qualsiasi problema: esegui il Test diagnostico (capitolo 14) e leggi con attenzione ogni riga segnata in rosso. Nella maggior parte dei casi la spiegazione è già lì.

Il programma non si apre

- Controlla nel Task Manager (Windows) o Monitoraggio Attività (Mac) se CTMBrowser è già in esecuzione: se sì, chiudilo e riprova.
- Riavvia il computer se il problema persiste.

Le notifiche non arrivano mai

- Esegui il Test diagnostico: la voce "Attività pianificata Windows registrata" (o l'equivalente Mac) conferma se il sistema ha davvero registrato il controllo automatico.
- Verifica che il PC non fosse spento o in sospensione esattamente all'orario configurato (vedi nota sul recupero automatico, capitolo 12.1).
- Per il canale email, controlla che il getto non sia già in stato "In laboratorio", "Conforme" o "Non conforme" (vengono esclusi di proposito).

Il programma si chiude da solo

- Normale se hai chiuso solo il browser senza usare "Chiudi App": il programma si spegne da solo dopo circa 30 minuti (capitolo 15).
- Se accade con l'app apparentemente ancora aperta, consulta il file di log (percorso: vedi capitolo 16.2) per un messaggio d'errore.

19. Domande frequenti (FAQ)

Licenza e prova gratuita

D. Posso riattivare la prova gratuita di 24 ore alla scadenza?

R. No. Serve una licenza definitiva.

D. Ho più computer: mi serve una licenza per ciascuno?

R. Sì, la licenza è legata al "fingerprint" del singolo computer su cui viene attivata.

D. Ho cambiato computer, come sposto la licenza?

R. Scrivi a ctmbrowser@gmail.com indicando il nuovo fingerprint macchina (visibile nella schermata di attivazione) e la licenza precedente.

Dati e backup

D. Dove sono salvati i miei dati?

R. Esclusivamente sul tuo computer, nella cartella dati dell'applicazione (vedi capitolo 10.3 per i percorsi esatti su Windows e Mac).

D. Ho cancellato un getto per sbaglio, posso recuperarlo?

R. Solo ripristinando un backup precedente che lo contenga (capitolo 10.2). Non esiste un "cestino" interno al programma.

D. Posso usare CTM su più computer condividendo gli stessi dati?

R. Non in automatico: ogni installazione ha il proprio archivio locale. Per condividere i dati puoi salvare la cartella di backup su un servizio cloud (OneDrive, Google Drive) e importarla manualmente sull'altro computer.

Notifiche

D. Perché non ho ricevuto una notifica anche se il PC era acceso?

R. Le cause più comuni sono: il getto era già in uno stato che lo esclude (In laboratorio/Conforme/Non conforme), mancava la connessione internet (per email/Calendar), o Windows/macOS ha soppresso la notifica per via delle impostazioni di sistema (Focus assist). Il Test diagnostico e il file di log aiutano a capire quale sia stata la causa esatta.

D. Posso ricevere più notifiche al giorno?

R. No, il controllo automatico viene eseguito una sola volta al giorno, all'orario configurato, ma puoi fissare altri orari successivi di volta in volta.

D. Se ho 10 getti in scadenza contemporaneamente, ricevo 10 notifiche?

R. No. La notifica desktop mostra solo il getto più urgente, segnalando che ce ne sono altri da verificare — evita confusione con troppe finestre.

Google Calendar

D. Devo per forza usare Google Calendar?

R. No, è una funzione opzionale. Il resto del programma funziona normalmente anche senza configurarla.

D. L'evento sul calendario è condiviso con altri?

R. No, viene creato solo sul tuo calendario Google personale, con la normale visibilità privata a meno che tu non lo condivida manualmente.

Uso generale**D. Serve internet per usare CTM?**

R. No, per l'uso quotidiano (inserimento getti, tabella, backup, stampa, Excel) tutto funziona offline. Internet serve solo per l'invio di email di notifica e per Google Calendar.

D. Posso stampare un report solo dei getti non conformi?

R. Sì: usa il filtro per stato per mostrare solo i getti "Non conforme", poi clicca "Stampa" o "Excel" — l'esportazione riguarda i dati attualmente filtrati/ordinati in tabella.

Tabella riassuntiva: quando una notifica può non partire

Per riferimento rapido in caso di dubbi sul mancato funzionamento di un canale:

Scenario	Windows/Mac	Email	Google Calendar
PC spento all'orario previsto	No*	No*	No*
PC in sospensione	No*	No*	No*
Utente disconnesso (logout)	No	No	No
Schermo bloccato (utente connesso)	Sì	Sì	Sì
Browser chiuso	Sì	Sì	Sì
Nessuna connessione internet	Sì	No	No
Password email errata	Sì	No	Sì
credentials.json non configurato	Sì	Sì	No
Login Google scaduto/revocato	Sì	Sì	No
Getto già Conforme/In laboratorio	—	—	—

* Il programma tenta un recupero automatico non appena il PC torna disponibile — vedi capitolo 12.1. "—" = notifica non prevista, non un guasto: gli stati Conforme/Non conforme/In laboratorio sono esclusi di proposito.

20. Assistenza e contatti

Per qualsiasi problema, richiesta di licenza o suggerimento:

- **Email:** ctmbrowser@gmail.com

Prima di scrivere: esegui il Test diagnostico (capitolo 14) e allega il risultato copiato con l'apposito pulsante — permette di risolvere la maggior parte delle richieste molto più velocemente.

— *Fine del manuale* —